



C_Bridge I ドライバインストールマニュアル

1. C_Bridge I 概要

C_Bridge I はUSBと拡張UARTをつなぐ変換ユニット(コーセル製)です。
内部にはUARTモジュールを備えた汎用マイコンを使用しています。

C_Bridge I はプラグアンドプレイに対応していませんので、お手数ですが、下記手順にて手動でドライバのインストールをお願いします。

2. Windows XP パソコンへのインストール

- 2.1 コーセルから配布されている C_Bridge I ドライバを、インストールするパソコンの任意のフォルダにコピーします。
- 2.2 U S B でC_Bridge I をパソコンに接続します。
"新しいハードウェア検索ウィザードの開始"ウィンドウが自動的に開きます。
"新しいハードウェア検索ウィザードの開始"ウィンドウで"一覧または特定の場所からインストールする"を選択します。



図2.1 新しいハードウェアの検索ウィザード



C_Bridge I driver installation manual

- 2.3 "次の場所で最新のドライバを検索する"を選択し、C_Bridge I ドライバをコピーしたフォルダを選択します。




図2.2 検索とインストールのオプション

- 2.4 "続行"を選択します。





図2.3 ハードウェアのインストール

- 2.5 インストールが完了します。



図2.4 インストールの完了



3. Windows 7 パソコンへのインストール

3.1 コーセルから配布されている C_Bridge I ドライバを、インストールするパソコンの任意のフォルダにコピーします。

3.2 U S B でC_Bridge I をパソコンに接続します。
ドライバの自動インストールが始まりますが、正しくインストールされません。




図3.1 自動インストール

3.3 スタートメニューからコントロールパネルを選択します。



図3.2 スタートメニュー

3.4 コントロールパネルからデバイスマネージャーを選択します。





図3.3 コントロールパネル



driver installation manual

3.5 デバイスマネージャーから "USB CDC Device" を右クリックし、"ドライバーソフトウェアの更新"を選択します。




図3.4 デバイスマネージャー

3.6 "コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"を選択します。





図3.5 ドライバーソフトウェアの更新



C_Bridge I driver installation manual

- 3.7 "次の場所でドライバーソフトウェアを検索します"から、C_Bridge I ドライバーをコピーしたフォルダを選択します。





図3.6 ドライバーソフトウェアの更新_2

- 3.8 "インストール"を選択します。



図3.7 Windows セキュリティ



C_Bridge I driver installation manual

3.9 インストールが終了します。




図3.8 インストールの終了

3.10 デバイスマネージャーに"USB CDC Device" が正常に表示されます。





図3.9 デバイスマネージャー



4. Windows 10 パソコンへのインストール

- 4.1 コーセルから配布されている C_Bridge I ドライバを、インストールするパソコンの任意のフォルダにコピーします。
- 4.2 U S B でC_Bridge I をパソコンに接続します。
- 4.3 スタートメニューから"設定"を選択します




図4.1 スタートメニュー

- 4.4 設定から"デバイス"を選択します



図4.2 設定

C_Bridge I driver installation manual

- 4.5 "接続中のデバイス"を選択します。"USBシリアルデバイス"が追加されています。"デバイスマネージャー"を選択します。



図4.3 接続中のデバイス

- 4.6 "USBシリアルデバイス"を右クリックし、"ドライバーソフトウェアの更新"を選択します。





図4.4 デバイスマネージャー



4.7 "コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します"を選択します。




図4.5 ドライバーソフトウェアの更新

4.8 C_Bridge I ドライバをコピーしたフォルダを選択します。




図4.6 ドライバーソフトウェアの更新_2

C_Bridge I driver installation manual

4.9 "インストール"を選択します。




図4.7 Windows セキュリティ

4.10 インストールが終了します。



図4.8 インストールの終了

4.11 デバイスマネージャーに"USB CDC Device" が正常に表示されます。




図4.9 デバイスマネージャー